



新規設定

注) 秀丸メールのバージョンが古い場合は、SSL通信が利用できない場合がございます。
最新のバージョンにアップデートをしてご利用ください。


- ① 秀丸メールを起動してください。




- ② メニューバーの中の「ファイル」→「アカウントの新規作成」をクリックしてください。



- ③ 「メールアカウント」にチェックします。




- ④ 表示する名前を入力します。
「次へ」をクリックしてください。



- ⑤ メールアドレスを入力します。
「次へ」をクリックしてください。



- ⑥ 自動設定が見つかりませんと表示します。「手動設定」をクリックしてください。



⑦ サーバー名を入力します。

- 受信サーバーの種類：POP3 IMAPをご利用の場合は、IMAP4にチェックしてください。
- 受信メールサーバー： pop3.infonia.net POPサーバー名
- 送信メールサーバー： post.infonia.net SMTPサーバー名
- 入力後「次へ」をクリックしてください。

⑧ ログイン情報を入力します。


- アカウント名：POPユーザー名 例)btm0000
- パスワード：POPパスワード
- パスワードに保存する：チェック
- 入力後「次へ」をクリックしてください。

⑨ 認証方式を選択します。

- SMTP-AUTHに (別名=SMTP認証) チェックしてください。
- Outbound Port 25 Blocking対策 (SMTP用のポートを587に変更) チェックしてください。
- 入力後「次へ」をクリックしてください。

⑩ 設定完了画面が表示します。


「アカウント毎の設定」をクリックしてください。




⑪ 「設定」メニューから「アカウント毎の設定」をクリックした場合と同じです。個人情報の画面が表示します。

④・⑤で入力した項目です。確認をお願いします。

次に設定一覧の「メールサーバー」をクリックしてください。



⑫ 「メールサーバー」をクリックしてください。



- 受信メールサーバー：pop3.infonia.net
- 送信メールサーバー：post.infonia.net
- メール・アカウント：POPユーザー名
例)btm0000
- パスワード：POPパスワード

● 受信したメールをサーバー上に残す
お客様のご利用に合わせて選択をしてください。

● 認証方式：「SMTP-AUTH」のみチェック

- ⑬ 設定一覧の「メールサーバー」の **+** クリックしてください。項目が表示します。「詳細」をクリックしてください。メールサーバー詳細画面が表示します。

- POP3 : 995 IMAP4 : 993 POP over SSLはチェック有り
- SMTP : 465 POP over SSLはチェック有り

SSLなし

- POP3 : 110 IMAP4 : 143 POP over SSLはチェック無し
- SMTP : 465 POP over SSLはチェック無し

- 送信用アカウント指定 : チェックしてください
- アカウント : SMTP認証ユーザー(アカウント)名
例) btm0000@be.to POPユーザー名@be.to
- パスワード : SMTP AUTHパスワード POPパスワードと同じです。
- パスワードに保存する : チェックしてください。


- 入力後「OK」をクリックしてください。

以上で設定完了です。


設定内容を変更・確認

注) 秀丸メールのバージョンが古い場合は、SSL通信が利用できない場合がございます。
最新のバージョンにアップデートをしてご利用ください。

- ① 「設定」メニューから「アカウント毎の設定」してください。



- ② サーバー情報が表示します。



- 受信メールサーバー : **pop3.infonia.net**
- 送信メールサーバー : **post.infonia.net**
- メール・アカウント : **POPユーザー名**
例) btm0000
- パスワード : **POPパスワード**

● 受信したメールをサーバー上に残す
お客様のご利用に合わせて選択をしてください。

- 認証方式 : 「SMTP-AUTH」のみ**チェック**

- ③ 設定一覧の「メールサーバー」の **+** クリックしてください。項目が表示します。「詳細」をクリックしてください。メールサーバー詳細画面が表示します。

- POP3 : 995 IMAP4 : 993 POP over SSLはチェック有り
- SMTP : 465 POP over SSLはチェック有り

SSLなし

- POP3 : 110 IMAP4 : 143 POP over SSLはチェック無し
- SMTP : 465 POP over SSLはチェック無し

- 送信用アカウント指定 : チェックしてください
- アカウント : SMTP認証ユーザー(アカウント)名
例) btm0000@be.to POPユーザー名@be.to
- パスワード : SMTP AUTHパスワード POPパスワードと同じです。
- パスワードに保存する : チェックしてください。

- 入力後「OK」をクリックしてください。

以上で設定完了です。