


新規設定

注) Becky! のバージョンが古い場合は、SSL通信が利用できない場合がございます。
最新のバージョンにアップデートをしてご利用ください。


- ① Becky! を起動してください。



- * 「メールアカウントの追加画面」画面しない場合
メニューバーの「ツール」→ 「メールボックスの設定」をクリックしてください。
④に進みます。




- ② メールアカウントの追加画面が表示します。



- メールボックスの名称：任意のお名前
 - お名前：お名前を入力します
 - メールアドレス：メールアドレスを入力します
 - 受信プロトコル：POP3
- ※IMAPをご利用の場合は、IMAP4rve1を選択してください。

- 入力後、「OK」をクリックしてください

- ③ 下記の画面が表示し「OK」をクリックしてください。



- ④ 設定画面が表示します「基本設定」のタブをクリックしてください。

[0000@000.00.jp]の設定

メールボックス名(X): 0000@000.00.jp 巡回対象(I)

基本設定 接続 メール作成 受信 詳細

個人情報

名前(N): お名前

メールアドレス(A): メールアドレス

サーバー情報

受信プロトコル(T): POP3

POP3サーバー (受信) pop3.infonia.net POP3S

SMTPサーバー (送信) (S): post.infonia.net OP25B SMTPS

ユーザーID(U): パスワード(P):

認証方式(H) 標準 APOP CRAM-MD5 NTLM OAuth2

受信メールをサーバーに残す(L) 0 日後に削除 (0の場合削除しない) (D)

ユーザーIDとパスワードの認証方式を指定します。
プロバイダ側から特に言及のない限り「標準」を選択して下さい。

プロフィール(R): (標準) 新規(W) 削除(D)... 取込(Y)

グローバルプロフィール(G)... OK キャンセル ヘルプ

- 巡回対象：定期メールチェックを希望の場合は、チェックしてください
- 個人情報
 - ・メールボックス名：任意のお名前
 - ・お名前：お名前を入力します
 - ・メールアドレス：メールアドレスを入力します
- サーバー情報
 - ・受信プロトコル：POP3 ※IMAPをご利用の場合は、IMAP4rve1
 - ・POP3サーバー：pop3.infonia.net ・SMTPサーバー：post.infonia.net
POPサーバー名を入力してください。 SMTPサーバー名を入力してください。
 - ・OP25B：チェックする
 - ・POP3S：チェックする
 - ・SMTPS：チェックする
 - ・ユーザーID：POPユーザー名を入力してください
例)btmxxxx
 - ・パスワード：POPパスワードを入力してください
 - ・認証方式：標準にチェックする

※受信メールをサーバーに残す：お客様のご利用方法に合わせて設定してください。

- 各項目入力後「詳細」のタブをクリックしてください

- ⑤ 「詳細」タブをクリックします。


The screenshot shows the 'Settings' dialog for an email account. The 'Details' tab is active. The 'Server Port Numbers' section is highlighted with a red box, showing SMTP: 465, POP3: 995, and IMAP4: 993. The 'SMTP Authentication' section is also highlighted with a red box, showing SMTP authentication checked, with CRAM-MD5 and LOGIN selected. The 'ESMTP' option is checked. The 'IMAP' section shows folders for Trash, Drafts, and Sent.

- サーバーのポート番号
 - ・ SMTP : 465
 - ・ POP3 : 995
 - ・ IMAP4 : 993 ※IMAPの場合
- SSL/TSL関連
 - ・ 受信用:デフォルト
 - ・ 送信用:デフォルト
 - ・ クライアント証明書を使用 : **チェックする**
- SMTP認証 **チェックする**
 - ・ CRAM-MD5 : チェックする
 - ・ LOGIN : チェックする
 - ・ ユーザーID : **SMTP認証ユーザー(アカウント)名**を入力してください
例) btm0000@be.to POPユーザー名@be.to
 - ・ パスワード : **SMTP AUTHパスワード**を入力してください *POPパスワードと同じです。
- ESMTPを使用 : **チェックする**
- 入力後、「OK」をクリックしてください

設定内容を変更・確認

注) Becky! のバージョンが古い場合は、SSL通信が利用できない場合がございます。
最新のバージョンにアップデートをしてご利用ください。

- ① メニューバーの「ツール」→ 「メールボックスの設定」をクリックしてください。



- ② 設定画面が表示します「基本設定」のタブをクリックしてください。

A screenshot of the '[0000@000.00.jp]の設定' (Settings) dialog box. The '基本設定' (Basic Settings) tab is selected and highlighted with a red box. The '個人情報' (Personal Information) section contains fields for '名前(N):' (Name) with 'お名前' (Your Name) and 'メールアドレス(A):' (Email Address) with 'メールアドレス' (Email Address). The 'サーバー情報' (Server Information) section is also highlighted with a red box and contains: '受信プロトコル(T):' (Receiving Protocol) set to 'POP3'; 'POP3サーバー (受信):' (POP3 Server) set to 'pop3.infonia.net' with 'POP3S' checked; 'SMTPサーバー (送信) (S):' (SMTP Server) set to 'post.infonia.net' with 'OP25B' and 'SMTPS' checked; 'ユーザーID(U):' (User ID) and 'パスワード(P):' (Password) fields; and '認証方式(H)' (Authentication Method) with '標準' (Standard) selected. Below this, there is a checkbox for '受信メールをサーバーに残す(L)' (Keep received mail on server) which is unchecked, and a dropdown set to '0' with the text '日後に削除 (0の場合削除しない) (D)'. At the bottom, there are buttons for '新規(W)' (New), '削除(D)...' (Delete), '取込(Y)' (Import), 'グローバルプロファイル(G)...' (Global Profile), 'OK', 'キャンセル' (Cancel), and 'ヘルプ' (Help).

- 個人情報
 - ・メールボックス名：任意のお名前
 - ・お名前：お名前を入力します
 - ・メールアドレス：メールアドレスを入力します
- サーバー情報
 - ・受信プロトコル：POP3 ※IMAPをご利用の場合は、IMAP4rve1
 - ・POP3サーバー：pop3.infonia.net POPサーバー名を入力してください。
 - ・SMTPサーバー：post.infonia.net SMTPサーバー名を入力してください。
 - ・OP25B：チェックする ・POP3S：チェックする ・SMTPS：チェックする
 - ・ユーザーID：POPユーザー名を入力してください 例)btm××××
 - ・パスワード：POPパスワードを入力してください
 - ・認証方式：標準にチェックする

※受信メールをサーバーに残す：お客様のご利用方法に合わせて設定してください。

- 各項目入力後「詳細」のタブをクリックしてください

③ 「詳細」タブをクリックします。

[0000@000.00.jp]の設定

メールボックス名(X): 0000@000.00.jp 巡回対象(/)

基本設定 接続 メール作成 受信 **詳細**

サーバーのポート番号

SMTP: 465 (標準: 25)

POP3: 995 (標準: 110)

IMAP4: 993 (標準: 143)

SSL/TLS関連

受信用(C): デフォルト

送信用(I): デフォルト

証明書を検証しない(S)

クライアント証明書を使用(F) ...

SMTP認証 OAuth2を使用

CRAM-MD5 LOGIN PLAIN

ユーザーID(U): SMTP認証ユーザー(アカウント)名

パスワード(O): SMTP認証パスワード

※省略時は受信用のIDとパスワードを使用

POP before SMTPを使用

認証後 300 ミリ秒待つ 認証用サーバー(A)

ESMTPを使用(W) (SMTP認証には必須)

IMAP関連

IMAPフォルダ: 接続時にフォルダの未読数を更新(V)

ごみ箱をサーバー上に置く(T) ごみ箱のフォルダ名: Trash

草稿をサーバー上に置く(L) 草稿のフォルダ名: Drafts

送信済みをサーバー上に置く(E) 送信済みのフォルダ名: Sent

「タスク」をサーバー上に置く(K) 拡張ネームスペースを表示(H) ↑ 自動取得(Z)

プロフィール(R): (標準)

- サーバーのポート番号
 - ・ SMTP : 465
 - ・ POP3 : 995
 - ・ IMAP4 : 993 ※IMAPの場合
- SSL/TSL関連
 - ・ 受信用:デフォルト
 - ・ 送信用:デフォルト
 - ・ クライアント証明書を使用 : **チェックする**
- SMTP認証 **チェックする**
 - ・ CRAM-MD5 : チェックする
 - ・ LOGIN : チェックする
 - ・ ユーザーID : **SMTP認証ユーザー(アカウント)名**を入力してください
例) btm0000@be.to POPユーザー名@be.to
 - ・ パスワード : **SMTP AUTHパスワード**を入力してください *POPパスワードと同じです。
- ESMTPを使用 : **チェックする**
- 入力後、「OK」をクリックしてください