



- ① メールソフトshurikenを起動してください。



- ② メニューバーの「設定」


↓

「アカウント登録設定」をクリックしてください。




- ③ アカウント登録設定画面が表示します。

「登録・編集」→「アカウントの追加」をクリックしてください。




- ④ 「新しくアカウントの設定を行う」を選択してください。

「次へ」をクリックしてください。




※下記の画面が表示した場合は「いいえ」をクリックしてください。




- ⑤ アカウント名を入力してください。

「次へ」をクリックしてください。



- ⑥ 電子メールアドレス：メールアドレスを入力します。

「次へ」をクリックしてください。



⑦ 受信サーバーを設定します。

- 受信サーバーの種類：POP3  
※IMAPで利用する場合は、IMAP4
  - 受信サーバー：pop3.infonia.net  
POPサーバー名
  - 受信サーバーポート番号：995  
IMAP4の場合：993
  - ユーザー名：POPユーザー名  
例)btmoooo
  - パスワード：POPパスワード
  - パスワードを保存：チェック有り
  - SSLを使用：する
  - STARTTLSを使用：しない
- 入力後、「次へ」をクリックしてください。

⑧ 「はい」をクリックしてください。

⑨ 送信サーバーを設定します。

- 送信サーバー：post.infonia.net  
SMTPサーバー名
  - 送信サーバーのポート番号：465
  - SSLを使用：する
  - STARTTLSを使用：しない
  - 認証方法  
・SMTP認証をするにチェックしてください
- 入力後、「次へ」をクリックしてください。

⑩ SMTP認証を設定します。

- 受信サーバーと同じ認証情報を使う: **チェック無し**
- ユーザー名: **SMTP認証ユーザー(アカウント)名**  
例) btm0000@be.to POPユーザー名@be.to
- パスワード: **SMTP AUTHPパスワード**  
\*POPパスワードと同じです。
- パスワードを保存: **チェック有り**
- 入力後、「次へ」をクリックしてください。

⑪ 設定完了画面が表示します。「完了」をクリックしてください。

⑫ 「アカウント接続テスト実行」は、「はい」をクリックしてください。


接続テストが実行されます。「OK」をクリックしてください。

⑬ 接続テストが完了しますと

「標準アカウントとして使用しますか?」と確認があります。「はい」をクリックしてください。


以上で設定完了です。

① メニューバーの「設定」→「アカウント登録設定」をクリックしてください。




② アカウント情報の画面表示します。

「受信」をクリックします。「編集」をクリックする設定内容が変更できます。



- 受信 (POP3) サーバーの名前 : pop3.infinia.net
- ユーザー名 : POPユーザー名 (例)btm0000
- 受信サーバーポート番号 995 IMAP4の場合 : 993
- パスワードの保存 する
- パスワード POPパスワード
- SSLを使用 する
- STARTTLSを使用 しない
- APOPを使用 しない
  
- 受信したメールをサーバーから削除 お客様のご利用に合わせて設定してください。
- 受信するメールサイズを制限 お客様のご利用に合わせて設定してください。
  
- 入力後、「OK」をクリックしてください。

③ 「送信」をクリックします。「編集」をクリックする設定内容が変更できます。



- 送信 (SMTP) サーバーの名前 post.infonia.net
- 送信サーバーポート番号 465
- SSLを使用 する
- STARTTLSを使用 しない
- 送信前の受信サーバーによる認証 (POP before SMT しない
- SMTP認証 する
- SMTP認証に受信サーバーのアカウント情報を使う 使わない
- ユーザー名 SMTP認証ユーザー(アカウント)名  
例) btm0000@be.to POPユーザー名@be.to
- パスワード SMTP認証パスワード  
POPパスワードと同じです。
- 指定サイズ以上のメールを送信するときに警告 お客様のご利用に合わせて設定してください。
- 送信前に送信先のメールアドレスチェック お客様のご利用に合わせて設定してください。
- 送信時に送信先のニックネームの編集 お客様のご利用に合わせて設定してください。
- メールを分割して送信 お客様のご利用に合わせて設定してください。
- 入力後、「OK」をクリックしてください。

以上です。