新規設定

「メール」を起動してください。



「ようこそ」の画面が表示します。
 「アカウントの追加」をクリックしてください。





「アカウントの追加」をクリックしてください。



「アカウントの追加」の画面が表示します。
 「詳細設定」をクリックしてください。



④ 「詳細設定」の画面が表示します。

「インターネットメール」をクリックしてください。

アカウントの追加	×
詳細設定 セットアップするアカウントの種類を選択します。不明な場合は、サービス ブ ロバイダーに確認してください。	2
Exchange ActiveSync Exchange、および Exchange ActiveSync を使用するその他のアカウントが含まれま す。	
インターネット メール POP または IMAP アカウントを使用すると、Web ブラウザーでメールを表示できます。	
× +172	セル

1 / 6 ページ

⑤ 「インターネットメールアカウント」の画面が表示します。設定情報を入力します。

アカウントの追加	×
インターネット メール アカウント	
メール アドレス	 ● メールアドレス : メールアドレス
コーザー名	● ユーリー名 : POPユーリー名 例) btm00000
例: kevinc、kevinc@contoso.com、domain¥kevinc	● パスワード : POPパスワード
パスワード	● アカウント名 : POPユーザー名 例) btm00000
アカウント名	● この名前を使用してメッセージを送信: お名前を入力
	● 受信メールサーバー:pop3.infonia.net
この名前を使用してメッセージを送信	POPサーバー名
721	
受信メール サーバー	
pop3.infonia.net	● メール送信(SMTP)サーバー : post.infonia.net
アカウントの種類	SMTPサーバー名
IMAP4	✓ ● 送信サーバーは認証が必要:チェック有
メールの送信 (SMTP) サーバー	
post.infonia.net	 ● メールの送信にユーサー名とハスリードを使う: チェック無
✔ 送信サーバーには、認証が必要です	 送信サーバーのユーザー名:SMTP認証ユーザー(アカウント)名 例) btm0000@be.to POPユーザー名@be.to
□ 送信メールに同じユーザー名とパスワードを使用する	
送信サーバーのユーザー名	● 医信 9 7 0 0 (スク P Sin Aon (スク P * * POPバスワードと同じです。
例: kevinc、kevinc@contoso.com、domain¥kevinc	● 受信メールにSSLを使う:チェック有
送信サーバーのパスワード	● 送信メールにSSLを使う:チェック有
✓ 受信メールには SSL が必要	● 入力後、「サインイン」をクリックしてください。
✓ 送信メールには SSL が必要	
✓ サインイン >	く キャンセル

⑥ 完了」の画面が表示します。「完了」をクリックしてください。以上で設定完了です。



* このメールソフトは、IMAPご利用ください。 サーバーにメールのコピーが残ります。

サーバーにあるメールを消す場合は、のウェブメールにて削除してください。 https://webmail.infonia.net/

① 「メール」を起動してください。



② 「アカウント」→アカンウト管理→「アカウント」クリックします。



③ 「アカウントの設定」の画面が表示します。「メールボックスの同期設定を変更」をクリックしてください。

アカウントの設定	×
●●●●アカウントの設	定
🗹 000@00.00.jp	
ユーザー名	
パスワード	
•••••	••
アカウント名 POPユーザー名	
メールボックスの同期設定を変更 コンテンツを同期するためのオブションです。]
アカウントの削除 このアカウントをデバイスから削除します。	
保存	キャンセル

④ 「同期設定」の画面が表示します。「メールBOXの詳細設定」をクリックしてください。

アカウントの設定	×	
●●●●の同期設定		
新しいメールをダウンロードする頻度		
使用状況に応じて	~	
ー 1 日に大量のメールを受け取っている場合でも、数日に一度しかアカ・ チェックしない場合でも、状況に応じて同期設定を変更して、データ通 とバッテリーを節約します。		
現在の同期間隔: アイテムの受信時		
✓ 常にメッセージ全体とインターネット画像をダウンロードする		
ダウンロードするメールの期間		
過去 3 か月間	\sim	
この名前を使用してメッセージを送信		
テスト		
同期オプション		
メール		
() オン		
メールボックスの詳細設定 受信および送信メール サーバーの情報		
完了	キャンセル	

⑤ 「詳細設定」の画面が表示します。

アカウントの設定 ×		
●●●●の同期設定		
受信メール サーバー		
pop3.infonia.net:993:1		
送信 (SMTP) メール サーバー		
post.infonia.net:465:1		
✔ 送信サーバーは認証が必要		
□ メールの送信に同じユーザー名とパスワードを使う		
送信サーバーのユーザー名		
SMTP認証ユーザー(アカウント)名		
例: kevinc、kevinc@contoso.com、domain¥kevinc		
送信サーバーのパスワード		
●●●●●●●●●●●●●●●● SMTP AUTHパスワード		
✓ 受信メールに SSL を使う		
✓ 送信メールに SSL を使う		
完了キャンセル		

- 受信メールサーバー: pop3.infonia.net:993:1
 POPサーバー名:993:1 (ポート番号)
- メール送信(SMTP)サーバー : post.infonia.net:465:1
 SMTPサーバー名+:465:1 (ポート番号)
- 送信サーバーは認証が必要:チェック有
- メールの送信にユーザー名とパスワードを使う: チェック無
- 送信サーバーのユーザー名: SMTP認証ユーザー(アカウント)名
 例) btm0000@be.to POPユーザー名@be.to
- 送信サーバーのパスワード: SMTP AUTHパスワード *POPバスワードと同じです。
- 受信メールにSSLを使う:チェック有
- 送信メールにSSLを使う:チェック有
- 入力後、「完了」をクリックしてください。

アカウントの設定 ×		
●●●●アカウントの設	定	
ユーリー名		
パスワード		
•••••	••	
アカウント名		
POPユーザー名		
メールボックスの同期設定を変更 コンテンツを同期するためのオプションです。		
アカウントの削除 このアカウントをデバイスから削除します。		
保存	キャンセル	

以上です。

* このメールソフトは、IMAPご利用ください。 サーバーにメールのコピーが残ります。

サーバーにあるメールを消す場合は、のウェブメールにて削除してください。 https://webmail.infonia.net/